

Einrichten eines Email-Accounts in der Windows Mail App

Öffnen Sie das Mail-Programm und klicken Sie auf das Zahnrad links unten ("Einstellungen").





Konten verwalten auswählen:



INTERNET · TELEFONIE · HOSTING



Auf Konto hinzufügen klicken:





Nun erscheint ein Fenster zur Auswahl des Email-Anbieters. Hier ganz nach unten scrollen und "Erweitertes Setup" auswählen.

Konto hi	nzufügen	×
0	Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN Kostenloses Konto erstellen	
•	erhalten Office 365	
U C	Office 365, Exchange	
	Yahoo!	
	iCloud	
\square	Anderes Konto POP, IMAP	
⋫	Erweitertes Setup	

"Internet-E-Mail" auswählen:





Nun folgt die Konfiguration des Email-Kontos. Zuerst Email-Adresse und Passwort ausfüllen:

Conto hinzufügen	\times	
Internet-E-Mail-Konto		
E-Mail-Adresse		
test12@profi-server.at		
Benutzername		
test12@profi-server.at		
Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc		
Kennwort	_	
•••••		
Kontoname		
test12@profi-server.at		
Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden	_	
✓ Anmelden × Abbre	chen	

Weiter nach unten scrollen – es folgen die Servereinstellungen.

Für die weitere Konfiguration benötigen Sie nun die Ihnen von uns zugesendeten **Zugangsdaten für Ihr Konto.**

In der Email mit den Zugangsdaten finden Sie im Feld "Zusatzinfo" alle für Ihr Konto benötigten Informationen zur weiteren Einrichtung.

INTERNET · TELEFONIE · HOSTING



Diese sehen z.B. so aus:

POP3 Server:host24.profi-server.at POP3 Port 110 (SSL 995) IMAP4 Server:host24.profi-server.at IMAP4 Port:143 (SSL 993) SMTP Server:host24.profi-server.at SMTP Port:25 (SSL 465) Webmail:https://host24.profi-server.at/webmail/

Der hier angegebene **IMAP4 Server** ist der **Posteingangsserver**. Der **SMTP Server** ist der Server für **Postausgangsserver**.

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden

test12@profi-server.at				
Posteingangsserver				
host24.profi-server.at				
Kontotyp				
IMAP4 ~				
Kontotyp				
IMAP4 \checkmark				
Postausgangsserver (SMTP)				
host24.profi-server.at				
Ausgangsserver erfordert Authentifizierung				
Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden				
SSL für eingehende E-Mails erforderlich				
SSL für ausgehende E-Mails erforderlich				
Anmelden X Abbrechen				

WICHTIG: Alle vier Kästchen unterhalb von "Postausgangsserver" müssen angehakt sein!



 \times

Wenn alle Einstellungen vorgenommen worden sind auf "Anmelden" klicken.

Konto hinzufügen

Alles erledigt!

Ihr Konto wurde erfolgreich eingerichtet.



test12@profi-server.at

Mail wird noch besser mit Outlook auf dem Smartphone

Verbinden Sie sich mit jedem E-Mail-Konto, und greifen Sie unterwegs auf geschäftliche und persönliche Kalender zu. Es ist kostenlos!

App abrufen





Nun müssen noch die Ports für den Posteingangs- und Postausgangsserver überprüft werden.

Dazu wieder unter "Einstellungen" \rightarrow "Konten verwalten" auswählen.



Dann das soeben erstellte Konto auswählen:







"Optionen zum Synchronisieren von Inhalten" wählen:

Kontoeinstellungen							
test12@profi-server.at – Kontoeinstellungen							
test12@profi-server.at							
Benutzername							
test12@profi-server.at							
Kennwort							
•••••							
Kontoname							
test12@profi-server.at							
Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern Optionen zum Synchronisieren von Inhalten.							
Konto löschen Entfernt dieses Konto von Ihrem Gerät.							
Speichern	Abbrechen						

Im nun folgenden Fenster ganz nach unten scrollen und unter "Erweiterte Postfacheinstellungen" auf "Informationen zum Posteingangs- und Postausgangsserver" klicken.

INTERNET · TELEFONIE · HOSTING



ontoeinstellungen	×			
test12@profi-server.at - Synchronisierungseinste Wenn Sie einmal zahlreiche E-Ma einige Tage nicht abrufen, werder Synchronisierungseinstellungen e Daten und Akkuleistung zu spare Derzeit wird synchronisiert: Bei Ei Immer vollständige Nachrich herunterladen	- ellungen Ils erhalten oder Ihre E-Mails Indie Intsprechend geändert, um n. ntreffen t und Internetbilder			
E-Mail herunterladen von				
letzten 3 Monate 🗸 🗸				
Sendet Ihre Nachrichten unter die	esem Namen.			
Synchronisierungsoptio	nen			
E-Mail				
Ein				
Erweiterte Postfacheinstellungen				
Informationen zum Posteingangs- und	d Postausgangsserver			
Fertig	Abbrechen			

Jetzt können die Einstellungen für das Postfach und den Ein- und Ausgangsserver überprüft und ergänzt werden.

ontoeinstellungen	×		
sinoemstenangen	~		
test12@profi-server.at -	_		
Synchronisierungseinst	ellungen		
Synchronisierungseinst	enungen		
Neue E-Mail herunterladen			
Je nach Nutzung ~			
Wenn Sie einmal zahlreiche E-Ma einige Tage nicht abrufen, werde Synchronisierungseinstellungen a Daten und Akkulaistung zu spare	ails erhalten oder Ihre E-Mails n die entsprechend geändert, um en		
Derzeit wird synchronisiert Bei F	introffen		
 Immer vollständige Nachrich herunterladen 	nt und Internetbilder		
E-Mail herunterladen von			
letzten 3 Monate 🗸 🗸			
Sendet Ihre Nachrichten unter di	esem Namen.		
test12@profi-server.at ×			
Synchronisierungsoptic	onen		
F-Mail			
Ein			

"Sendet Ihre Nachrichten unter diesem Namen" : Hier entweder den Namen des Email-Kontos oder einen beliebigen Anzeige-Namen angeben.



Bei "Posteingangsserver" und "Postausgangsserver" müssen die Ports (rot gekennzeichnet in der Grafik) korrekt angegeben werden. Die richtigen Ports für Ihr Email-Konto finden sie ebenfalls in der **Email mit den Zugangsdaten**. Dann mit Klick auf "Fertig" die Einrichtung abschließen.

Synchronisierungsoptic	nen				
E-Mail					
Ein					
Posteingangsserver					
host 24. profi-server. at 1993 1		POP3 Server:host24.profi-server.at POP3 Port 110 (SSL 995) IMAP4 Server:host24.profi-server.at IMAP4 Port:143 (<u>SSL 993</u>) SMTP Server:host24.profi-server.at			
Postausgangsserver (SMTP)					
host24.profi-server.at 4651					
		Webmail:https://host24.profi-server.at/webmail/			
Ausgangsserver erfordert Authentifizierung					
Denselben Benutzernamen u Senden von E-Mails verwend					
SSL für eingehende E-Mails erforderlich					
SSL für ausgehende E-Mails erforderlich					
Fertig	Abbrechen				